



Öffnen Sie Windows Mail.
Klicken Sie im Menü „Extras“ auf „Konten...“.




Klicken Sie auf „Hinzufügen“.



Wählen Sie als Kontotyp „E-Mail-Konto“ aus und klicken Sie auf „Weiter“.

Kontotyp auswählen

Welchen Kontotyp möchten Sie hinzufügen?



Geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein und klicken Sie auf „Weiter“.

Ihr Name

Wenn Sie eine E-Mail-Nachricht senden, erscheint Ihr Name in der Nachricht im Feld "Von". Geben Sie Ihren Namen so ein, wie er angezeigt werden soll.

Anzeigename:

Beispiel: Jens Mander

[Wo finde ich Informationen zu meinem E-Mail-Konto?](#)

Weiter

Abbrechen

Geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein und klicken Sie auf „Weiter“.

Internetmailadresse

An Sie gerichtete E-Mail-Nachrichten werden an Ihre E-Mail-Adresse geleitet.

E-Mail-Adresse:

Beispiel: jemand@example.com

[Wo finde ich Informationen zu meinem E-Mail-Konto?](#)

Weiter

Abbrechen

Wählen Sie als Typ des Posteingangsservers „IMAP“ aus.
Geben Sie als Postein- und Postausgangsserver „mail.shinternet.ch“ ein.
Aktivieren Sie den Haken „Ausgangsserver erfordert Authentifizierung“ und klicken Sie auf „Weiter“:

E-Mail-Server einrichten

Typ des Posteingangsservers:

Posteingangsserver (POP3 oder IMAP):

Name des Postausgangsservers (SMTP):

Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

[Wo finde ich Informationen zum E-Mail-Server?](#)

Geben Sie Ihre komplette E-Mail Adresse (mit @shinternet.ch) und Ihr E-Mail Passwort ein und klicken Sie auf „Weiter“.

Internetmailanmeldung

Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.

E-Mail-Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern


Klicken Sie im letzten Fenster auf „Fertig stellen“.

Installation beendet


Alle Informationen zur Einrichtung des Kontos wurden vollständig eingegeben.

Klicken Sie auf "Fertig stellen", um diese Einstellungen zu speichern und Ihre E-Mails herunterzuladen.


E-Mails jetzt nicht herunterladen



Klicken Sie auf „Eigenschaften“.



Öffnen Sie das Register „Erweitert“.
Ändern Sie den Port für „Postausgang (SMTP)“ auf 587.
Aktivieren Sie bei Posteingang den Haken „Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)“.



Klicken Sie auf „OK“ und auf „Schliessen“.
Ihr Konto ist somit eingerichtet.